技術・測定技術

(5) PCBの分析

松村 徹*

図-1 PCBの基本骨格構造

1. はじめに

1.1 構造など

PCB (polychlorinated biphenyl) の構造は図-1に示す通りで、10個までの塩素が置換可能である。塩素の置換する『位置』と『数』によって209種の化合物が存在する。環境中に存在するPCBの主な起源は過去に製造された工業製品（日本の場合、カネクロールとアロクロール）であるが、化合物ごとに物理特性（溶解度、蒸気圧、粒子吸着特性、分解・脱塩素速度など）が異なるので、何らかの原因で環境中に放出された後、環境中でこれらの物理特性にしたがって移動・再分配されるものと考えられる。近年はPCBの環境動態を解明するために、また、ヒトを含めた生物に対するリスク評価の観点から、特定のPCB化合物の個別定量が必要となってきた。また、ごく低濃度の測定分析が必要とされるようになってきた。PCBの分析は古くからガスクロマトグラフ-ECD（電子捕獲検出器）によって行われてきたが、PCBには多くの同族体、異性体が存在し、ガスクロマトグラフのみでは分離が十分でなく、正確な値を得ることはできなかった。解決策としてマルチディメンションGCも用いられているが、現在、測定方法はガスクロマトグラフ-質量分析法へと移行してきている。中でもキャピラリーカラムを装着したガスクロマトグラフに二重収束型の質量分析計を組み合わせ、ロックマス法を採用し、さらに内標準法を適用する方法は、現時点で最も精度の高い分析方法である。ここではこの方法に関して簡単に紹介する。

1.2 コプラナーPCB

PCBの中で2,2', 6,6'の位置に塩素が置換していない化合物の場合、2つのベンゼン環は同一平面上に展開（共平面構造）するチャンスを得る。このような構造を持つ化合物は『コプラナーPCB』と呼ばれる。コプラナーPCBはPCBの中でも毒性が強い

と考えられ、近年話題となっている。1998年にWHOでは4種類のコプラナーPCB（3,3',4,4'-TeCB（#77）、3,4,4',5'-TeCB（#81）、3,3',4,4',5'-PeCB（#126）、3,3',4,4',5,5'-HxCB（#169））を含む12種類のPCB化合物（3,3',4,4'-TeCB（#77）、3,4,4',5'-TeCB（#81）、3,3',4,4',5'-PeCB（#126）、3,3',4,4',5,5'-HxCB（#169）、2,3,3',4,4'-PeCB（#105）、2,3,4,4',5'-PeCB（#114）、2,3',4,4',5'-PeCB（#118）、2',3,4,4',5'-PeCB（#123）、2,3,3',4,4',5'-HxCB（#156）、2,3,3',4,4',5'-HxCB（#157）、2,3',4,4',5,5'-HxCB（#167）、2,3,3',4,4',5,5'-HpCB（#189））に関してダイオキシン類毒性等価換算係数を与えている。なお、我が国の法（ダイオキシン類対策特別措置法）では12種類のPCB化合物すべてをコプラナーPCBと呼んでいるので注意が必要である。

2. PCBの分析

2.1 実験室環境など

明らかにしようとする濃度レベルにもよるが、PCB分析では、試料採取から測定までの全ての段階において分析対象試料が外部から汚染されることを極力低減させること、いわゆるブランク対策が重要である。試料採取器具・機材、試薬、実験器具、測定装置など、あらゆるものがPCBに汚染されていると考えてよい。特に低濃度のPCBを測定分析する場合、有機物質用のクリーンルーム（活性炭およびエアフィルターでろ過した空気を供給するような構造の実験室）内での試薬の精製、器具類の洗浄、前処理が必要となる。他の媒体試料からのクロスコンタミネーションにも十分な注意が必要であり、扱う試料媒体によっては、実験器具はもちろん、実験室を区別するなどの配慮が必要である。

2.2 試料採取から前処理

環境試料の形態は、水、大気、土壌、堆積物、生

物・生体など様々であり、含まれる夾雑物質も異なっている。ここでは試料の採取方法については述べないが⁵、調査研究の目的との兼ね合いで、個別定量する化合物の種類や要求される濃度レベルなどを明確にし、試料採取から測定分析までのデザインを決定する必要がある。抽出方法は古典的で、水試料に関しては有機溶媒による液／液抽出か、あるいは、吸着樹脂を用いた固相抽出、固形分に関しては有機溶媒によるソックスレー抽出が通常用いられる。含まれる共雑有機物量が多い場合、抽出の前後の適当な段階でアルカリ分解を行う場合もあるが、アルカリ分解の条件（温度と濃度）によってはPCBに脱塩素反応が生じるので注意が必要である。抽出後、PCBの定量に影響を与える妨害物質を除去する目的で試料の精製を行う。精製方法は硫酸による洗浄、シリカゲル・アルミナ・活性炭等のカラムクロマトグラフ、活性銅等が効果的である。

2.3 標準物質

現在、標準物質に関してはPCB全209種の化合物が単品で入手可能である。ただしPCBに関しては標準物質の国家標準やそれに準ずるものは存在しないので、入手した標準物質（濃度）は使用者が適切な方法で確認しなければならない。

2.4 内部標準物質

正確な分析には内標準法が有効である。PCBを構成する炭素を安定同位体である¹³Cに置き換えたものを内標準物質として処理前の試料に添加し、抽出・前処理終了後、測定試料溶液中の¹²C化合物と¹³C化合物の応答比を測定し、標準溶液中の¹²C化合物と¹³C化合物の応答比と比較することによって濃度を算出する方法である。PCBに関しては現在30～40種類の¹³C化合物が入手可能である。

2.5 測定

GC分離カラムに関しては、現在までいくつかの液相に関してPCB溶出順位の報告がなされている。ただし、同じ液相のカラムであってもメーカーが異なると溶出時間や順位は変化する場合がありますので注意が必要である。PCB209種全てを単離可能な液相を持つカラムは存在しないので、個別に定量すべき化合物の種類等、目的によってカラムを選択する必要がある。PCBを質量分離の観点から完全分離することは、現在の質量分析計の能力から考えて現実的ではない。感度との兼ね合いから、通常10000程度の分解能が用いられる。この分解能ではフラグメ

ントを除去しきれないので、目的化合物とGCカラムの溶出パターンとの組み合わせを十分把握しておく。特に工業製品中のPCB卓越種の溶出時間と定量しようとするPCB化合物の溶出時間の関係には注意が必要である。

2.6 溶出順位

PCBの全化合物に関しての溶出順位が判明しているGCカラムHT8（SGE）の情報を参考文献^{1, 2)}に示す。このカラムには液相としてフェニル系とカルボランが用いられているので、GCの注入口温度、オープン昇温方法、GC-MSインターフェースの温度を変更すると溶出時間だけでなく溶出順位が変化するので注意が必要である。逆に昇温方法を変化させることによって（複数の昇温方法で何度か測定することによって）多くのPCB化合物を個別に分離定量できる可能性がある。

2.7 マグネットスイッチングと測定ウィンドウ

PCB全化合物の溶出時間が判明しているGC分離カラムを用いれば、定量を行いたい目的化合物の溶出時間に合わせて磁場スイッチングの時間を決定できる。磁場スイッチングの採用は測定時間の短縮に有効であるが、スイッチング後、磁場が安定するまでの時間と各定量化合物の溶出時間の関係を十分吟味しておく。

3. おわりに

現在の科学技術レベルにおけるPCB測定分析方法は必ずしも完璧ではないが、ここ10年間における進歩は大きい。この進歩は主にGC-MSのハードウェアおよびソフトウェアの進歩、GC分離カラムに関するデータおよび標準物質の供給による。環境動態の解明³⁾ やリスク評価に耐えられるデータが集積されることが期待される。（*国土環境庁（旧社名：新日本気象海洋株）環境創造研究所環境リスク研究センター）

参 考 文 献

- 1) Matsumura, T., Tsubota, H., Ikeda, Y., Chisaki, Y., Ito, H. and Morita, M.: Retention order of all 209 Chlorobiphenyl compounds on capillary column SGE HT8, *Organohalogen Compounds*, **31**, 14-19 (1997)
- 2) Matsumura, T., Tsubota, H., Ikeda, Y., Chisaki, Y., Ito, H. and Morita, M.: Response Factor of All 209 Chlorobiphenyl Compounds on Capillary Column SGE HT8, *Organohalogen Compounds*, **35**, 141-144 (1998)
- 3) Masuzaki, Y., Matsumura, T., Tsubota, H., Ikeda, Y., Chisaki, Y., Morita, M., and Ito, H.: Dechlorination Process of Chlorobiphenyl by Light, *Organohalogen Compounds*, **36**, 385-388 (1998)